

Funktionen der LabelMark™ Software in Brady Workstation

www.makroident.de

Sie wissen nicht, wo Sie die bekannten Funktionen der LabelMark-Software in den Brady Workstation-Apps finden können? In der folgenden Übersicht finden Sie eine Gegenüberstellung der Funktionen von LabelMark und Brady Workstation. Nachdem Sie die gewünschte Funktion gefunden haben, können Sie die erforderliche App aus dem Brady App Store* herunterladen, sofern Sie die App noch nicht haben. Weitere Informationen finden Sie in der "Hilfe" der jeweiligen App.

TIPP: *Wenn das Gerät, auf dem Sie eine App installieren möchten, nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie auf einem internetfähigen Computer die Webseite **Workstation.BradyID.com** besuchen, die erforderlichen Apps auf einen Wechseldatenträger herunterladen und dann auf dem jeweiligen Gerät installieren. Entsprechende Anleitungen finden Sie auf der Webseite.



LabelMark

Brady Workstation

Etikettenfehler prüfen	Registerkarte „Fehler und Informationen“ in den Apps „Benutzerdefinierter Designer“, „Text Labels“ und „Print Partner“ (nicht in der App „Benutzerdefinierter Designer Lite“)
Befehlsvervielfältiger	Funktion für Objektkopien in den Apps „Benutzerdefinierter Designer“ und „Text Labels“ (nicht in der App „Benutzerdefinierter Designer Lite“)
Benutzerdefiniertes Teil	Etiketteneinstellungen
Externe Daten	Erweiterungen „Excel-Import“ und „Erweiterter Import“
Tauschen	Tauschfunktion-Erweiterung für die Apps „Benutzerdefinierter Designer Lite“, „Benutzerdefinierter Designer“ und „Text Labels“
Grafikmodus	Apps „Benutzerdefinierter Designer Lite“ und „Benutzerdefinierter Designer“
Auftragsdateien	Batch-Druck
Zeilenmodus	App „Text Labels“
Objekte sperren	In Etikettendateien nicht verfügbar. Bei Verwendung des Vorlagen-Editors können Anwender der Vorlage jedoch keine Objekte bearbeiten, die als statisch definiert sind.
Einstellung „Druckbar“ für Objekte	Nur Anzeige – Eigenschaft für nicht gedruckte Objekte in der Erweiterung für den Vorlagen-Editor
Drucker-/Etikettenpaare	Etiketteneinstellungen
Importierte Daten aktualisieren	Die Erweiterungen „Excel-Import“ und „Erweiterter Import“ bieten eine Einstellung, mit der Daten beim Öffnen oder Drucken der Datei aktualisiert werden können. Beim Anzeigen von Daten in diesen Erweiterungen steht auch eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der jederzeit eine Aktualisierung möglich ist.
Ansicht drehen	Registerkarte „Ansichtsoptionen“ in den Apps „Benutzerdefinierter Designer Lite“, „Benutzerdefinierter Designer“ und „Text Labels“
Gespeicherte Schemas (Datenimport und Datenserialisierung)	Erweiterungen „Erweiterter Import“ und „Erweiterte Serialisierung“.
Serialisierung	Erweiterungen „Serialisierung“ und „Erweiterte Serialisierung“ für die Apps „Benutzerdefinierter Designer Lite“, „Benutzerdefinierter Designer“ und „Text Labels“. Mit der Erweiterung „Serialisierung“ lassen sich einfache numerische, alphabetische oder alphanumerische Sequenzen erstellen. Die Erweiterung „Erweiterte Serialisierung“ unterstützt darüber hinaus mehrere Zähler sowie zusätzliche Datentypen, wie beispielsweise Oktalzahlen.
Anwendungsvorlagen	Erweiterung „Vorlagen-Editor“ und App „Print Partner“
Vertikale Ränder trimmen	Apps „Benutzerdefinierter Designer Lite“ und „Benutzerdefinierter Designer“. Anstatt den Bereich über dem Text in einem Textobjekt zu trimmen, können Sie das Objekt so ziehen, dass sich der Text genau an der gewünschten Stelle befindet. Das Textfeld kann bei Bedarf auch teilweise aus dem Etikett heraus gezogen werden.
Zeilenkopien verwenden	Abschnitt für geschlitzte Schrumpfschläuche auf der Seite „Neu“ in den Apps „Benutzerdefinierter Designer“ und „Text Labels“ (nicht in der App „Benutzerdefinierter Designer Lite“)
Kabeletiketten	Zeilenwiederholung zum Festlegen der Einstellung auf der Registerkarte für die Texteingenschaften in der App „Text Labels“